



1976 / Anne-Lise
SIK KID MOHAIR
S-XXL

HJERTEGARN ♥

Since 1926

MATERIALE: SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 28% Silk).

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL.

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 105 (110) 115 (120) 125 cm.

HEL LÆNGDE: Ca. 56 (58) 60 (62) 64 cm.

GARNFORBRUG:

Ensfarvet: 5(6) 7 (8) 8 ngl. fv. 6995.

Stribet:

Fv A: 1 (2) 2 (3) 3 ngl. fv: 1088 el. 1116 el. 1116,

Fv B: 2 (2) 3 (3) 3 ngl. fv: 1086 el. 1333 el. 1175,

Fv C: 3 (3) 3 (4) 4 ngl. fv: 1011 el. 0953 el. 1029.

PINDE: Strømpep nr. 5 og 7 og rundp nr. 5 og 7 (60 cm).

STRIKKEFASTHED: 14 m glat med tre tråde = 10 cm. Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

BEMÆRK

Sweateren er til at beg med, strikket af 3 tråde. Løbende fjerner man en tråd for at opnå dip dye effekt. Sweateren kan strikkes med tre forskellige farver eller tre tråde af den samme farve. Strikker man med ensfarvet garn over hele sweateren, ses der bort fra farvekoderne (A, B, C), i stedet fjernes der blot en tråd, når opskriften siger det. **OBS:** Da sweateren er strikket på samme pindstørrelse selv om man fjerner tråde, så pas på med ikke at strikke for stramt, når der strikkes med to eller en tråd.

BULLEN

Slå 160 (168) 176 (184) 192 m op med tre tråde (A, B og C) på rundp 5 og sæt markør i = omg beg og sweaterens ene side. Strik 7 cm rib (1 dr r, 1 vr). Skift til rundp 7 og glatstrikk. På første p: Strik 80 (84) 88 (92) 96 m hen (sæt markør = sweaterens anden side). Fortsæt rundt i glat, men når arb måler 2 cm fra ribkanten (alle str.) strikkes 2 indt i hver side således; *efter markør strik 2 r, 2 r sm, strik indtil 4 m før næste markør, strik 1 enk indt, 2 r* gent dette p ud. Gent indt for hver 4 cm (alle str.) i alt 4 gange = 144 (152) 160 (168) 176 m på omg. Strik til arb måler i alt 32 (34) 36 (38) 40 cm og luk 5 m på hver side af markørerne af til ærmegab. Lad arb hvile.

ÆRMER

Slå 50 (52) 54 (56) 58 m op med tre tråde (A, B og C) på strømpep 5 og sæt markør i = omg beg. Strik 2½ cm rib (1 dr r, 1 vr, alle str. Ønskes der en længere rib, så tilføjes der bare flere omg. Skift til strømpep 7 og fortsæt i glat rundt. Strik til arb måler 7 (8) 9 (10) 11 cm, og luk 5 m på hver side af markør af til ærmegab. Lad arb hvile. Strik et ærme magen til.

BÆRESTYKKE

Sæt alle dele på rundp 7 idet ærmerne sættes ind over ærmegabene på ryg/forstykke. Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Strik med tråd A, B og C. Sæt garnet til her og strik 1 omg glat og sæt

markør i hver overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. Tag ind til raglan på næste omg sådan: *strik til 3 m før markør, 1 enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud og på hver 2. omg efterfølgende. Strik 3 (3) 4 (5) 5 cm. Fjern nu tråd A og fortsæt med to tråde (B og C). Når arb måler 16 (16) 17 (18) 18 cm fra raglan beg, fjernes tråd B og fortsæt nu med én tråd C, **MEN** samtidig fortsættes raglan indt til der er 42 (46) 50 (54) 58 m på forstykket af arb. Næste omg: luk de midterste 10 (10) 12 (12) m af til hals og strik omg ud. Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene side af "midt bag" over på p (uden at strikke dem), så der kan beg at strikke halsudskæring fra venstre side af arb hals ("forsiden"). Strik nu glat frem og tilbage over arb og fortsæt med raglan indt på retsiden. Luk for 3,2,1 m til halsudskæring i beg af hver p. Fortsæt med raglan indt til alle m på forsiden af bærestykket er brugt. Luk de resterende m løst af.

MONTERING OG HALSKANT

Strik ca. 94 (98) 98 (104) 104 m op rundt i halskanten på rundp 5 med fv C og strik rib (1 dr r, 1 vr) 6 cm. Luk løst af og buk halskant halvt om på vrangen og monter med løse sting eller løse kædemasker. Hæft alle ender og sy ærmegab sammen fra vr-siden.



ALTERNATIVE GARNER*

Alpaca 400, KUNSTGARN, SILK KID MOHAIR.

*Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet,
da løbelængden på garnet ikke altid er den samme.
Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr.

STRIKKEFORKORTELSER

arb = arbejdet, beg = begynd / begyndelsen, dr = drejet, gent = gentag,
indt = indtagning, kantm = kantmaske, m = maske, mb = midt bag, mf = midt for,
mgf = med garnet foran arbejdet, mgb = med garnet bag arbejdet,
omg = omgang, omv = omvendt, p = pind, plm = placer markør, r = ret, (R) = retside,
slutn = slutningen, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang, (VR) = vrangside

FORKLARINGER

ret = ret på ret og vrangsiden.
glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden.
omvendt glat = vrang på retsiden, og ret på vrangsiden.
1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r.
1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
1 dobb indt = 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over de 2 sammenstrikkede m.