

1967 / Edith
SILK KID MOHAIR
S-XL



HJERTEGARN ♥
Since 1926

MATERIALE: SILK KID MOHAIR (72% mohair, 28% silke).

STØRRELSE: S (M) L (XL).

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 110 (115) 120 (125) cm

HEL LÆNGDE: Ca. 75 (75) 80 (80) cm.

GARNFORBRUG:

Fv 1: 3 (3) 4 (4) ngl fv 1057,

Fv 2: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1011,

Fv 3: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1086,

Fv 4: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1088,

Fv 5: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1095,

Fv 6: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1122,

Fv 7: 1 (1) 1 (2) ngl fv 1071.

PINDE: Strømpep nr. 4 og 7 og rundp nr. 4 og 7 (60 cm)

STRIKKEFASTHED: 14 m og 20 p i glat = 10 x 10 cm. Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

BEMÆRK

Jumperen er strikket med dobbelttråd. Stribemønster består af en rapport af 7 forskellige farver striber. Strik stribemønster efter vejledning over hele sweateren med undtagelse af ribkanter.

Stribemønster:

2 omg glat med to tråde fv 1

2 omg glat med to tråde fv 2

2 omg glat med to tråde fv 3

2 omg glat med to tråde fv 4

2 omg glat med to tråde fv 5

2 omg glat med to tråde fv 6

2 omg glat med to tråde fv 7

Gent stribemønster.

BULLEN

Slå 168 (176) 184 (192) m op med to tråde fv. 1 på rundp 4, sæt markør i = omg beg og sweaterens ene side. Strik 6 cm rib (1 dr r, 1 vr). Skift til rundp 7 og glatstrikk og strik stribemønster. På første p: strik 84 (88) 92 (96) m, sæt markør i = sweaterens anden side. Fortsæt rundt i glat, men når arb måler 4 cm fra ribkanten (alle str.) strikkes 2 indt i hver side således; *efter markør strik 2 r, 2 r sm, strik til 4 m før næste markør, strik 1 enk indt, 2 r* gent dette p ud. Gent indt for hver 4 cm (alle str.) i alt 4 gange = 152 (160) 168 (176) m på omg. Strik 6 (6) 7 (7) mønsterrapporter, **MEN** på sidste p i mønsteret luk 5 m på hver side af markørerne af til ærmegab. Lad arb hvile.

ÆRMER

Slå 40 (42) 44 (46) m op på strømpep 4 med to tråde fv 1. Sæt markør ved omg beg og strik 6 cm rib (1 dr r, 1 vr). Skift til strømpep 7 og fortsæt i glat.

OBS beg "midt" i mønsterrapporten (dvs. med 2 omg fv 5, derefter 2 omg med fv 6 osv.) **Samtidig** på 1. omg glat, tag jævnt ud til 62 (64) 66 (68) m i alt. Strik 3 cm. Tag 1 m ind på hver side af omg

beg (strik 2 r sm) og gent disse indt for hver 3 cm til der er i alt 52 (54) 56 (58) m på omg. Strik mønsterrapporten "færdig" og strik endnu 4 (4) 5 (5) mønsterrapporter, men på sidste p i mønsteret luk 5 m på hver side af markør af til ærmegab. Lad arb hvile. Strik et ærme magen til.

BÆRESTYKKE

Sæt alle dele på rundp 7 idet ærmerne sættes ind over ærmegabene på ryg/forstykke. Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Start "forfra" i mønsterrapporten. Sæt garnet til her (2 tråde fv 1), strik 1 omg glat og sæt markør i hver overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. Tag ind til raglan på næste omg sådan: *strik til 3 m før markør, 1 enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud og på hver 2. omg efterfølgende. Fortsæt raglan indt til der er 46 (50) 54 (58) m på forstykket af arb. Næste p: luk de midterste 10 (10) 12 (12) m af til hals og strik omg ud. Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene side af "midt bag" over på p (uden at strikke dem), så der kan beg at strikke halsudskæring fra venstre side af arb hals ("forsiden"). Strik nu glat frem og tilbage over arb og fortsæt med raglan indt på retsiden. Luk for 3,2,1 m til halsudskæring i beg af hver p. Fortsæt med raglan indt til alle m på forsiden af bærestykket er brugt. Luk de resterende m af.

MONTERING OG HALSKANT

Strik ca. 98 (98) 104 (104) m op rundt i halskanten på rundp 4 med fv 1 og strik 7 cm rib (1 dr r, 1 vr). Luk løst af.



ALTERNATIVE GARNER*

Alpaca 400, KUNSTGARN, SILK KID MOHAIR.

*Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet,
da løbelængden på garnet ikke altid er den samme.
Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr.

STRIKKEFORKORTELSER

arb = arbejdet, beg = begynd / begyndelsen, dr = drejet, gent = gentag,
indt = indtagning, kantm = kantmaske, m = maske, mb = midt bag, mf = midt for,
mgf = med garnet foran arbejdet, mgb = med garnet bag arbejdet,
omg = omgang, omv = omvendt, p = pind, plm = placer markør, r = ret, (R) = retside,
slutn = slutningen, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang, (VR) = vrangside

FORKLARINGER

ret = ret på ret og vrangside.
glat = ret på retsiden, og vrang på vrangside.
omvendt glat = vrang på retsiden, og ret på vrangside.
1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r.
1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
1 dobb indt = 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over de 2 sammenstrikkede m.