

HJERTEGARN ♥

Since 1926



2545 / Berta / Design: Lærke Bagger

GARN: SILK KID MOHAIR (72% mohair, 28% silke).

STØRRRELSER: S (M) L (XL).

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 110 (115) 120 (125) cm.

HEL LÆNGDE: Ca. 53 (55) 57 (59) cm.

GARNFORBRUG:

A: 2 (3) 3 (3) nøgler farve 1045,

B: 2 (3) 3 (3) nøgler farve 1118,

C: 3 (4) 4 (4) nøgler farve 1106.

VEJLEDENDE PINDE: Rundpind og strømpepind nr 4 og 7.

STRIKKEFASTHED: 14 masker og 20 pinde i glat med tre tråde på p 7 = 10x10 cm.

Bertas sweater er til at starte med strikkes af 3 tråde mohair, og løbende fjerner man en tråd for at opnå dip-dye effekt. Sweateren kan strikkes med tre forskellige farver eller tre tråde af den samme farve. Strikker man med ensfarvet garn over hele sweateren, ses der bort fra farvekoderne (A, B, C), i stedet fjernes der blot en tråd, når opskriften siger det. Sweateren er strikkes nedefra, og op. **OBS:** Da sweateren er strikkes på samme pindstørrelse selvom man fjerner tråde, så pas på med ikke at strikke for stramt, når der strikkes med to eller en tråd.

BULLEN

Slå 168 (176) 184 (192) masker op med tre tråde (A, B og C) på rundpind 4, sæt markør i = omgangens begyndelse og sweaterens ene side. Strik 7 cm rib (1 drejet ret, 1 vrang).

Skift til rundpind 7 og glatstrik. På første pind: Strik 84 (88) 92 (96) masker hen (sæt markør i = sweaterens anden side). Fortsæt rundt i glat, men når arb måler 4 cm fra ribkanten (alle størrelser) strikkes 2 indtagninger i hver side således: *efter markør strik 2 ret, 2 ret sammen, strik indtil 4 m før næste markør, strik 1 enkelt indtagning, 2 ret* gentag dette pinden ud. Gentag indtagning for hver 4 cm (alle størrelser) i alt 4 gange = 152 (160) 168 (176) m på omgangen.

Strik til arbejdet måler 42 cm eller ønsket længde. Luk 5 masker på hver side af markørerne af til ærmegab. Lad arbejdet hvile.

ÆRMER

Slå 40 (42) 44 (46) masker op på strømpepind 4 med tre tråde (A, B og C). Sæt markør ved omgangens begyndelse og strik 8 cm rib (1 drejet ret, 1 vrang).

Skift til strømpepind 7 og fortsæt i glat. Samtidig på 1. omgang glat, tages jævnt ud til 62 (64) 66 (68) masker. Strik 3 cm. Tag 1 maske ind på hver side af omgangens begyndelse (strik 2 ret sammen) og gentag disse indtagninger for hver 3 cm til der i alt er 52 (54) 56 (58) m på omgangen.

Strik til ærme måler 43 cm eller ønsket længde. Luk 5 masker af på hver side af markør til ærmegab. Lad arbejdet hvile. Strik et ærme magen til.

BÆRESTYKKE

Sæt alle dele på rundpind 7 idet ærmerne sættes ind over ærmegabene på ryg/forstykke. Sæt markør mellem højre ærme og ryg = omgangens begyndelse. Sæt garnet til her, tre tråde (A, B og C), strik 1 omgang glat og sæt markør i hver overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører.

Tag ind til raglan på næste omgang sådan: *strik 1 ret, 2 ret sammen, strik glat hen til 3 masker før markør, 1 enkelt indtagning, 1 ret* (markøren løftes over på højre p.) gentag fra * til * omgangen ud og på hver 2. omgang efterfølgende. Strik 2 cm.

Fjern tråd A og fortsæt nu med to tråde (B og C). Strik 4 cm. Fjern tråd B og fortsæt nu med en tråd (C). Fortsæt raglan indtagning til der er 46 (50) 54 (58) masker på forstykket af arbejdet. Næste pind: Luk de midterste 10 (10) 12 (12) masker af til hals og strik omgangen ud. Bryd garnet. Flyt alle masker fra den ene side af "midt bag" over på pinden (uden at strikke dem), så der kan begyndes at strikke halsudskæring fra venstre side af arbejdets hals ("forsiden").

Strik glat frem og tilbage, og fortsæt med raglan indtagning på retsiden. Luk for 3,2,1 masker til halsudskæring i begyndelsen af hver pind. Fortsæt med raglan indtagning til alle masker på forsiden af bærestykket er brugt. Luk de resterende masker af.

MONTERING OG HALSKANT

Strik ca. 98 (98) 104 (104) masker op rundt i halskanten på rundpind 4 med tråd C og strik 7 cm rib (1 drejet ret, 1 vrang).

Luk løst af.

Buk eventuelt om på vrangsiden og monter med løse sting



ALTERNATIVE GARNER*

Alpaca 400, SILK KID MOHAIR.

*Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet,
da løbelængden på garnet ikke altid er den samme.
Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr.

FORKLARINGER

ret = ret på ret og vrangsiden.

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden.

omvendt glat = vrang på retsiden, og ret på vrangsiden.

1 udtagning = tag lænken op før næste m og strik den dr r.

1 enkelt indtagning = 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

1 dobb indtagning = 1 ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over de 2 sammenstrikkede masker.